

Protocol assisteren: Inbrengen Splitstream

- * Catheter wordt gebracht door nefroloog of nefroloog i.o.

Doel

- * Het verschaffen van een permanente intraveneuze toegang voor behandeling mogelijkheden en/of diagnostische redenen

Benodigde middelen en materialen (Alfabetische volgorde)

2x Bakje steriel	- Op steriel veld
Celstof matje (groen)	
1x Splitstream (rechts 14F x 28cm, links 14F x 32cm)	- Op steriel veld
Chloorhexidine	- In bakje schenken
Duralock 46.7%	- Op steriel veld
Echo apparaat	
5x Gaaskompressen, 10 cm x 10 cm	Op steriel veld
1x Handschoenen steriel (maat vragen aan arts)	- Klaarleggen op aanrecht
Hechtdraad	- Op steriel veld
Intraoperative probe cover	- Op steriel veld
Lidocaïne 2% (ampul à 10ml)	- Aangeven aan arts
1x Mesje, steriel blauw (disposable)	- Op steriel veld
1x Mondkapje	- Klaarleggen op aanrecht
Naaldvoerder (mayo-hegar)	- Op steriel veld
3x Nacl 0,9% (ampul à 30ml)	- In steriele bakje schenken
1x Ok doek, groot	- Steriel veld van maken
4x Ok doeken	- Op steriel veld
1x Ok jas	- Aangeven aan arts
1x Ok muts	- Klaarleggen op aanrecht
1x Opzuignaalden (rood 18G x 1 1/2")	- Op steriel veld
Pincet	- Op steriel veld
Pleister	- Op steriel veld
Schaar, gebogen	- Op steriel veld
5x Spuiten, 10cc	- Op steriel veld
1x Verdovingsnaald (geel 20G x 2 3/4")	- Op steriel veld

Vorbereiding

- * Verzamel alle benodigdheden
- * Informeer de patiënt
 - Vertel dat stil en ontspannen liggen belangrijk is
 - Als de patiënt pijn of benauwdheid ervaart, informeren dit aan te geven

Werkwijze

- * Plaats de patiënt in de goede houding
- * Breng het bed in Trendelenburg
- * Echo maken voor zoeken juiste plaats aanprikken
- * Arts wast handen volgens handenwas protocol
- * Arts doet Ok jas en handschoenen aan
- * Medewerker maakt doormiddel van Ok doek een steriel veld
- * Legt de steriele doeken over lichaam van patiënt
- * Pakt de echokop steriel in
- * Desinfecteert patiënt met chloorhexidine
- * Legt alle materialen klaar en zuigt de vloeistoffen op - materiaal (zie boven)
- * Observeer en informeer tijdens het inbrengen de patiënt
- * Zoekt de juiste plek en geeft de patiënt een plaatselijke verdoving (onder echo geleiding)
- * Prikt het vat aan een brengt de voerdraad naar binnen (onder echo geleiding)
- * Verdooft het gebied voor tunnel traject
- * Door kleine incisie en dilatator wordt insteek iets groter gemaakt
- * Insteek wordt iets ruimer gemaakt
- * De catheter wordt over de voerdraad naar binnen geschoven
- * Voerdraad wordt eruit getrokken
- * Catheter wordt gecontroleerd door opzuigen van bloed en inspuiten Nacl 0,9%
- * Catheter wordt klaar gemaakt om te tunnelen
- * Catheter wordt getunneld (onder de huid door)
- * Catheter wordt verder klaargemaakt, op lengte geknipt en opzet stukjes worden geplaatst
- * Catheter wordt doorgespoeld
- * Catheter wordt geflushed met Duralock 46.7%
- * Met 2 hechtingen wordt de catheter vastgemaakt
- * Wond wordt afgeplakt met gaasje en wondfolie
- * Uiteinden worden vastgeplakt met Tesio pleister
- * Indien mogelijk verwijderen overtollig chloorhexidine
- * Indien nodig extra materiaal aangeven

Nazorg

- * Verwijder Ok doeken van de patiënt
- * Informeer hoe de patiënt zich voelt - Bij klachten arts raadplegen
- * Verwijder overtollig chloorhexidine met washandje en water
- * Help de patiënt omhoog te zitten
- * Help de patiënt evt. met het aantrekken van kleding
- * Bel de afdeling op zodat patiënt opgehaald wordt - Afdeling regelt x-thorax
- * Ruim behandelkamer op
- * Maak behandeltafel schoon met alcohol

Administratie

- * Patiënt in en uitchecken in Epic

Aandachtspunten

- * Als patiënt benauwd wordt of andere klachten heeft, altijd arts raadplegen

