

## Protocol assisteren: Verwijderen Tesio of Splitstream

- \* Catheter wordt verwijderd door nefroloog of nefroloog i.o.

### Doel

- \* De getunnelde cvc te verwijderen

### Benodigde middelen en materialen (Alfabetische volgorde)

1x Bakje steriel	- Op steriel veld
Celstof matje (groen)	- Aangeven aan arts
Chloorhexidine	- In bakje schenken
5x Gaaskompressen, 10 cm x 10 cm (indien nodig meer)	- Op steriel veld
1x Handschoenen steriel (maat vragen aan arts)	- Klarleggen op aanrecht
Hechtdraad	- Op steriel veld
Kocher	- Op steriel veld
Lidocaïne 2% (ampul à 10ml)	- Aangeven aan arts
1x Mesje, steriel blauw (disposable)	- Op steriel veld
1x Mondkapje	- Klarleggen op aanrecht
Naaldvoerder (Mayo-hegar)	- Op steriel veld
1x OK doek, groot	- Steriel veld van maken
4x OK doeken	- Op steriel veld
1x OK jas	- Aangeven aan arts
1x OK muts	- Klarleggen op aanrecht
1x Opzuignaald (rood 18G x 1 1/2")	- Op steriel veld
Pincet	- Op steriel veld
Pleister	
Schaar, gebogen	
1x Spuiten, 10cc	- Op steriel veld
1x Verdovingsnaald (zwart 22G x 0,7 x 30 mm)	- Op steriel veld

### Vorbereiding

- \* Verzamel alle benodigdheden
- \* Informeer de patiënt
  - Vertel dat stil en ontspannen liggen belangrijk is
  - Als de patiënt pijn of benauwdheid ervaart, informeren dit aan te geven

## Werkwijze

- \* Plaats de patiënt in de goede houding
- \* Arts wast handen volgens handenwas protocol
- \* Arts doet OK jas en handschoenen aan
- \* Assistent maakt doormiddel van OK doek een steriel veld
- \* Legt de steriele doeken over lichaam van patiënt
- \* Desinfecteert patiënt met chloorhexidine
- \* Arts legt alle materialen klaar en zuigt de vloeistoffen op - Materiaal (zie boven)
- \* Observeer en informeer tijdens het inbrengen de patiënt
- \* Arts zoekt juiste plek en geeft patiënt een plaatselijke verdoving
- \* Arts verdoofd het gebied waar de cuff zit
- \* Arts maakt kleine incisie
- \* Cuff wordt los geprepareerd
- \* Als cuff los is wordt onderkant eraf geknipt
- \* Daarna trekt de arts de catheter eruit met een vloeiende beweging
- \* Afdrukken in de hals
- \* Evt. insteek en uitgang hechten
- \* Wond wordt afgeplakt met gaasje en wondfolie
- \* Indien nodig extra materiaal aangeven
- \* Verwijder OK doeken van de patiënt
- \* Informeer hoe de patiënt zich voelt - Bij klachten arts raadplegen
- \* Verwijder overtollig chloorhexidine met washandje en water
- \* Bel de afdeling op zodat patiënt opgehaald wordt
- \* Ruim behandelkamer op
- \* Maak behandelkamer schoon met alcohol

## Nazorg

- \* Verwijder Ok doeken van de patiënt
- \* Informeer hoe de patiënt zich voelt - Bij klachten arts raadplegen
- \* Verwijder overtollig chloorhexidine met washandje en water
- \* Help de patiënt omhoog te zitten
- \* Help de patiënt evt. met het aantrekken van kleding
- \* Bel de afdeling op zodat patiënt opgehaald wordt
- \* Ruim behandelkamer op
- \* Maak behandelkamer schoon met alcohol

## Administratie

- \* Patiënt in en uitchecken in Epic

## Aandachtspunten

- \* Als patiënt benauwd wordt of andere klachten heeft, altijd arts raadplegen
- \* Laat patiënt minimaal 15 minuten plat liggen met zandzak in de hals (plaats van insteek)